

**【J-MOTTO グループウェア】
安否確認自動配信機能
管理者用マニュアル**

1. はじめに

【概要】

「グループウェア安否確認自動配信機能」は、あらかじめ指定した地域で震度 5 以上の地震を気象庁の情報から検知した場合、J-MOTTO グループウェアの安否確認機能から自動的にメールが配信される機能となります。

※下記、制限事項や注意事項になります。

- ・10 分毎に気象庁の情報を取得します。
- ・選択した対象都道府県のいずれかで震度 5 以上の地震が発生した時に、安否確認メールが配信されます。(都道府県単位で配信ではなく、選択されている対象都道府県全体で 1 回の配信となります。)
- ・一度メールが配信された後、1 時間の間は震度 5 以上の地震が再度発生しても自動配信は行われません。
- ・会員情報管理の安否確認自動配信設定画面で登録した管理者ユーザーキーが無効の状態になった場合、J-MOTTO の管理者ユーザー様宛に通知メールが送信され、自動配信設定が無効の状態となります。

【前提条件】


あらかじめ管理者ユーザーにより J-MOTTO グループウェアの安否確認の一斉配信を設定している場合に実行されます。

■確認方法

グループウェアのメニュー内から[安否確認]のアイコンをクリックします。



画面右上の[歯車マーク]から[安否確認の一斉配信]をクリックします。



[安否確認のメールを配信する。]を選択し、メール送信対象となる組織にチェックが入っていることを確認します。



2. 管理者向け初期設定

2.1. 安否確認自動配信設定

※J-MOTTO 管理者でログインし実施していただく必要がございます。

①J-MOTTO ホームページ(www.j-motto.co.jp)にアクセスし、画面上部の[ログイン]をクリックします。



②[会員 ID]、[ユーザーID]、[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

③J-MOTTO のホーム画面右上ユーザー名をクリックし、[プロフィール]をクリックします。



④アクセスキー設定をクリックします。




⑤発行ボタンをクリックします。(※すでに発行されている場合は⑥に進んでください。)




⑥アクセスキーを選択してコピー（Windows : Ctrl + C , Mac : command + C）します。



⑦J-MOTTO のログイン画面に戻り、会員情報管理を選択してログインボタンをクリックし、ログインします。



⑧外部連携をクリックし、安否確認自動配信設定をクリックします。



⑨有効を選択し、[更新]ボタンをします。



- ⑩本書⑤項でコピーしたアクセスキーを管理者ユーザーアクセスキーのテキストボックスに貼り付け、地震が発生した場合に安否確認を配信したい地域を選択します。

安否確認自動配信設定

J-MOTTOグループウェアの安否確認一斉配信の機能を設定できます。
一度の災害発生時につき設定したメールの内容で1回配信されます。

自動配信設定

自動配信設定状況

無効 有効

管理者ユーザーアクセスキー 必須

対象都道府県 必須

北海道・東北	<input type="checkbox"/> 北海道	<input type="checkbox"/> 青森県	<input type="checkbox"/> 岩手県	<input type="checkbox"/> 宮城県	<input type="checkbox"/> 秋田県	<input type="checkbox"/> 山形県	<input type="checkbox"/> 福島県
関東	<input type="checkbox"/> 東京都	<input type="checkbox"/> 神奈川県	<input type="checkbox"/> 埼玉県	<input type="checkbox"/> 千葉県	<input type="checkbox"/> 栃木県	<input type="checkbox"/> 茨城県	<input type="checkbox"/> 群馬県
甲信越・北陸	<input type="checkbox"/> 新潟県	<input type="checkbox"/> 山梨県	<input type="checkbox"/> 長野県	<input type="checkbox"/> 富山県	<input type="checkbox"/> 石川県	<input type="checkbox"/> 福井県	
東海	<input type="checkbox"/> 愛知県	<input type="checkbox"/> 岐阜県	<input type="checkbox"/> 静岡県	<input type="checkbox"/> 三重県			
関西	<input type="checkbox"/> 大阪府	<input type="checkbox"/> 兵庫県	<input type="checkbox"/> 京都府	<input type="checkbox"/> 滋賀県	<input type="checkbox"/> 奈良県	<input type="checkbox"/> 和歌山県	
中国	<input type="checkbox"/> 岡山県	<input type="checkbox"/> 広島県	<input type="checkbox"/> 鳥取県	<input type="checkbox"/> 島根県	<input type="checkbox"/> 山口県		
四国	<input type="checkbox"/> 香川県	<input type="checkbox"/> 徳島県	<input type="checkbox"/> 愛媛県	<input type="checkbox"/> 高知県			
九州・沖縄	<input type="checkbox"/> 福岡県	<input type="checkbox"/> 佐賀県	<input type="checkbox"/> 長崎県	<input type="checkbox"/> 熊本県	<input type="checkbox"/> 大分県	<input type="checkbox"/> 宮崎県	<input type="checkbox"/> 鹿児島県 <input type="checkbox"/> 沖縄県

防災訓練メール配信

グループウェア安否確認機能「防災訓練メール通知」を実行してテスト配信を実施します。

- ⑪ [配信する] ボタンをクリックすることで登録しているメールアドレス宛にテストメールを送信することができます。最後に [更新] ボタンをクリックします。

安否確認自動配信設定

J-MOTTOグループウェアの安否確認一斉配信の機能を設定できます。
一度の災害発生時につき設定したメールの内容で1回配信されます。

自動配信設定

自動配信設定状況

無効 有効

管理者ユーザーアクセスキー 必須

.....

対象都道府県 必須

北海道・東北	<input checked="" type="checkbox"/> 北海道	<input type="checkbox"/> 青森県	<input type="checkbox"/> 岩手県	<input type="checkbox"/> 宮城県	<input type="checkbox"/> 秋田県	<input type="checkbox"/> 山形県	<input type="checkbox"/> 福島県	
関東	<input type="checkbox"/> 東京都	<input type="checkbox"/> 神奈川県	<input type="checkbox"/> 埼玉県	<input type="checkbox"/> 千葉県	<input type="checkbox"/> 栃木県	<input type="checkbox"/> 茨城県	<input type="checkbox"/> 群馬県	
甲信越・北陸	<input type="checkbox"/> 新潟県	<input type="checkbox"/> 山梨県	<input type="checkbox"/> 長野県	<input type="checkbox"/> 富山県	<input type="checkbox"/> 石川県	<input type="checkbox"/> 福井県		
東海	<input type="checkbox"/> 愛知県	<input type="checkbox"/> 岐阜県	<input type="checkbox"/> 静岡県	<input type="checkbox"/> 三重県				
関西	<input type="checkbox"/> 大阪府	<input type="checkbox"/> 兵庫県	<input type="checkbox"/> 京都府	<input type="checkbox"/> 滋賀県	<input type="checkbox"/> 奈良県	<input type="checkbox"/> 和歌山県		
中国	<input type="checkbox"/> 岡山県	<input type="checkbox"/> 広島県	<input type="checkbox"/> 鳥取県	<input type="checkbox"/> 島根県	<input type="checkbox"/> 山口県			
四国	<input type="checkbox"/> 香川県	<input type="checkbox"/> 徳島県	<input type="checkbox"/> 愛媛県	<input type="checkbox"/> 高知県				
九州・沖縄	<input type="checkbox"/> 福岡県	<input type="checkbox"/> 佐賀県	<input type="checkbox"/> 長崎県	<input type="checkbox"/> 熊本県	<input type="checkbox"/> 大分県	<input type="checkbox"/> 宮崎県	<input type="checkbox"/> 鹿児島県	<input type="checkbox"/> 沖縄県

防災訓練メール配信

グループウェア安否確認機能「防災訓練メール通知」を実行してテスト配信を実施します。

配信する

更新

キャンセル

以上で安否確認自動配信設定は完了です。

お問い合わせ

J-MOTTO お客様サポートセンター	
TEL	0120-70-4515 (通話料無料) 平日 10:00～17:00 (土・日・祝日休)
チャット	https://www.j-motto.co.jp/00000000/manual/ (上記 WEB サイト内右下部) 平日 09:00～18:00 (土・日・祝日休)
メール	support@j-motto.co.jp

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。